

ИНСТРУКЦИЯ по экспорту (скачиванию) своего сертификата ЭЦП

1. На сайте www.dostek.kg перейдите в раздел «УЦ» и нажмите на ссылку Рутокен драйвер

Средства работы с Рутокен

- [Рутокен плагин](#)
- [Рутокен драйвер](#)

2. На открывшейся странице нажмите на ссылку Драйверы Рутокен для Windows. EXE.

! Драйверы Рутокен для Windows, EXE

Версия: 5.2.1.0 от 19.08.2026
Поддерживаемые ОС: 32- и 64-разрядные Microsoft Windows 2022/11/10/8.1/2019/2016/2012R2

3. Ознакомьтесь с пользовательским соглашением и нажмите кнопку Подписать, поставив галочку в строке ознакомления.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ на использование программных продуктов и/или онлайн-сервисов Рутокен (Rutoken)

Редакция №2 от 21.08.2018 г.


Настоящий документ представляет собой предложение Акционерного общества «Актив-софт» (далее – «Правообладатель») заключить соглашение на изложенных ниже условиях.

Прежде чем открыть пакет с программным продуктом и/или использовать его содержимое, и/или прежде чем загружать


☒ Условия Лицензионного соглашения прочитаны и приняты в полном объеме.

УСЛОВИЯ ПРИНЯТЫ


4. Определите папку на вашем компьютере, где вы легко можете найти скачанный Драйвер и затем нажмите Сохранить.




5. Запустите загруженное приложение, оставьте «галочку» только на Создать на Рабочем столе ярлык Панели управления Рутокен и нажмите на Установить.




6. После завершения процесса установки нажмите на Заккрыть.




7. Вставьте ваш рутокен в USB-порт компьютера. Откройте Панель управления Рутокен. Перейдите во вкладку Сертификаты. В графе Имя отразится ФИО владельца сертификата ЭЦП. Нажмите на кнопку Ввести PIN-код




8. Введите 8-ми значный PIN-код, заранее отметив Пользователь.



9. Нажмите на Экспортировать в нижней части окна Панели управления



10. В окне Экспорт личного сертификата отметьте среднюю строку Base-64. Нажмите на Обзор и выберите папку, куда будет сохранен сертификат. Пропишите название (к примеру: Сертификат) и нажмите на Сохранить. Затем нажмите на Экспортировать



11. После успешного выполнения экспорта сертификата, нажмите на ОК.

