



DosTek group


Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Коенкозова, 8
e-mail: office@dostek.kg
www.dostek.kg
+ 996 312 960 360 + 996 776 960 360
+ 996 706 960 360 + 996 558 960 360

РУТОКЕНДИ БӨГӨТТӨН ЧЫГАРУУ БОЮНЧА КОЛДОНМО

Эгер системага кирүүдө PIN-кодунуздун (пароль) туура эмес терип (PIN-кодду 10 ирэт терүүгө мүмкүнчүлүк берилет), Рутокениңиз бөгөткө түшүн калса, анда төмөнкү иш аракеттерди аркаруу зарыл:

Көңүл буруңуз! Мындан кийинки бардык иш-аракеттерди өзгөчө кылдаттык менен аткарыңыз, анткени ашыкча (колдонмодо жазылбаган) иш-аракеттер Рутокендеги берилмелердин баарын (электрондук кол тамга сертификатынын да) өчүрүүгө алып келиши мүмкүн. Андыктан, Рутокенди башкаруу панелинин башка баскычтарын колдонбоону суранабыз.


1. Эгер Рутокен Драйвери компютериңизде жок болсо, эң биринчи, ал программаны кийинки шилтеме аркылуу жүктөп алыңыз <http://dostek.kg/files/rtDrivers.exe> жана орнотуңуз. Орнотуу боюнча колдонмо менен [бул жерден](#) таанышсаңыз болот.
2. Драйвер ийгиликтүү орнотулган соң, программаны кийинки тартипте иштетүү керек: «Пуск» → «Панель управления» → Рутокен.



1-сүрөт. "Рутокен" программасынын терезеси


3. Ачылган терезеден «Ввести PIN-код» буйругун (баскычын) табыңыз, ал «Администрирование» бөлүгүндө.

4. Ачылган чакан терезеден «Администратор» жазуусун белгилеп, Рутокендин колдонулуп жүргөн PIN-кодун териңиз жана «ОК» баскычын басыңыз.



2-сүрөт. Рутокенди башкаруу панелинин терезеси

5. «Управление PIN-кодами» бөлүмүнөн «Разблокировать» баскычын басыңыз.



Рутокениңиз ишке даяр!

Көңүл буруңуз! Эгер суроолоруңуз болсо, техникалык колдоо кызматынын адистерине кайрылсаңыз болот.

Телефондор: 996 (312) 960 360, 996 (706) 960 360, 996 (558) 960 360, 996 (776) 960 360 жана электрондук почта office@dostek.kg