

РУТОКЕНДИ БӨГӨТТӨН ЧЫГАРУУ БОЮНЧА КОЛДОНМО

Эгер системага кирүүдө PIN-кодуңузду (пароль) туура эмес терип (PIN-кодду 10 ирэт терүүгө мүмкүнчүлүк берилет), Рутокениңиз бөгөткө түшүн калса, анда төмөнкү иш аракеттерди аркаруу зарыл:

Көңүл буруңуз! Мындан кийинки бардык иш-аракеттерди өзгөчө кылдаттык менен аткарыңыз, анткени ашыкча (колдонмодо жазылбаган) иш-аракеттер Рутокендеги берилмелердин баарын (электрондук кол тамга сертификатынын да) өчүрүүгө алып келиши мүмкүн. Андыктан, Рутокенди башкаруу панелинин башка баскычтарын колдонбоону суранабыз.

- Эгер Рутокен Драйвери компьютериңизде жок болсо, кийинки шилтемеге <u>https://www.rutoken.ru/support/download/windows/</u> өтүп, Драйверы Рутокен для Windows, EXE жазуусун басыңыз, Лицензионное соглашениенин астын белгилеңиз жана «Условия приняты» баскычын басыңыз. Компьютериңизден Драйверди сактоо папкасын тандаңыз (Рабочий стол папкасын тандоону сунуштайбыз) жана «Сохранить» баскычын басыңыз.
- 2. Рабочий стол папкасынан сакталган Драйверди



таап, ачыңыз.

министрирование	Сертификаты	Настройки	О програ	мме
Подключенные Рут	окен			
🖋 Рутокен ЭЦП О		~	[Ввести PIN-код
14				
информация			r	
	l	Информация		
Управление PIN-ко	дами			
Разблокировать PIN-коды пользователя. Необходимы права доступа Администратора				Разблокировать
Рутокен				
Изменить PII Администрат	N-коды пользов гора. Необходи	ателя или мы соответств	зующие	Изменить
права достуг	ia			
Имя токена				
🔊 Задать имя т	гокена. Необхо	димы		Изменить
Соответствук	ощие права дос	тупа		
Форматирование т	окена			
	ровать файлов	ую систему и	1	Форматировать
определиты Необходимы Рутокен	политики безог і права доступа	асности токе Администрат	на. ора	

1-сүрөт. "Рутокен" программасынын терезеси

3. Ачылган терезеден «Ввести PIN-код» буйругун (баскычын) табыңыз, ал «Администрирование» бөлүгүндө. 4. Ачылган чакан терезеден «Администратор» жазуусун белгилеп, Рутокендин колдонулуп жүргөн PIN-кодун териңиз жана «ОК» баскычын басыңыз.

министрирование	Сертификаты	Настройки	О программ	ie
Подключенные Ру	токен			
🥜 Рутокен ЭЦП О)	\sim	В	вести PIN-код
Информация				
Показать се	ведения о токене			Анформация
	👔 Панель управ	вления Руток	ен Х	
Разблокир Необходи Рутокен Изменить Админист права дос Имя токена Задать им соответсте	Считыватель Рутокен ЭL Пользовате. Администра РIN-код	цП 0 ль этор ОК	Стмена	азблокировать Изменить Изменить
Форматирование Инициализ определить Необходим Рутокен	токена ировать файлову политики безоп ы права доступа .	ию систему и насности токе Администрат	Ф(ора	орматировать

2-сүрөт. Рутокенди башкаруу панелинин терезеси

5. «Управление PIN-кодами» бөлүмүнөн «Разблокировать» баскычын басыңыз.



Көңүл буруңуз! Эгер суроолоруңуз болсо, техникалык колдоо кызматынын адистерине кайрылсаңыз болот.

Телефондор: 996 (312) 960 360, 996 (706) 960 360, 996 (558) 960 360, 996 (776) 960 360 жана электрондук почта <u>office@dostek.kg</u>